Matomo - intégration à un site Web Wordpress

Cette page va vous aider à intégrer Matomo à votre site Web Wordpress via l'extension **WP-Matomo (anciennement WP-Piwik) de André Bräkling** :

- Connectez-vous à votre site Web WordPress en tant qu'administrateur.
- Cliquez sur le menu **Extensions > Ajouter** dans le menu de gauche.
- Dans le champs **Rechercher des extensions** en haut à droite de la page, recherchez **WP-Matomo**.
- Sur la ficher **WP-Matomo Integration (WP-Piwik)**, cliquez sur le bouton **Installer maintenant**.
- Puis, toujours sur la fiche de l'extension, cliquez sur le bouton **Activer**.
- Dans le menu de gauche, cliquez sur **Réglages > WP-Matomo**. La page **WP-Matomo Réglages** apparaît.
- Sur l'onglet **Connexion à Matomo** :
  - Dans le menu déroulant **Mode de Matomo**, sélectionnez l'option **Auto-hébergé (API HTTP par défaut)**.
  - Dans le champ de texte **URL de Matomo**, entrez l'adresse de la plateforme Matomo soit https://stats.sos-data.fr/ ou https://stats.votredomaine.tld/ indiqué dans l'e-mail d'invitation de Matomo
  - Dans le champ de texte **Jeton d'authentification à l'API**, saisissez votre jeton d'authentification de votre compte Matomo. *(Aide : Comment créer un jeton d'authentification à l'API)*
  - Confirmez que la case **Auto configuration** est cochée.
  - Validez les informations en cliquant sur le bouton sur **Enregistrer les modifications**.
- Le message **WP-Matomo est connecté avec succès à Matomo**.

Pour affiner les réglages sur l'extension, vous pouvez consulter la page de l'extension à l'adresse : https://wordpress.org/plugins/wp-piwik/.

From:
https://wiki.sos-data.fr/ -

Permanent link:
https://wiki.sos-data.fr/hebergement-web/matomo/wordpress

Last update: **2022/10/07 14:00**